

DIFFICULTÉ
●○○○




JUPE

Charlotte

LA MAISON
Victor

Modèle

Tailles 34 à 56



Ce tableau indique la longueur de ce vêtement.

Taille	34-56
Longueur milieu dos avec ceinture (en cm)	81,5

Matériel

- Doublure thermocollante : max. 20 cm
- Élastique (largeur 25 mm) : voir le tableau
- Fil à coudre
- Tissu (largeur 140 cm) : voir le tableau

Taille	34-56
Longueur du tissu (en cm)	130

Taille	34	36	38	40	42	44
Longueur de l'élastique (en cm)	68	72	76	80	84	88
	46	48	50	52	54	56
	92	98	104	110	116	122

Notre tissu

Pour nos deux jupes, nous avons choisi un tissu 100 % viscose.

Conseil tissu

Pour les deux versions, nous avons utilisé une viscose souple qui sublime le volant en bas. Le satin ou le crêpe sont également de bons choix ! Si vous souhaitez un modèle un peu plus structuré, optez pour un tissu plus raide comme le coton ou le lin. Pour cette jupe, vous pouvez vraiment utiliser tous les tissus tant qu'ils ne sont pas trop épais, ce qui compliquerait le fronçage.

Pièces du patron

Découpez les pièces du patron dans votre tissu, selon la quantité indiquée ci-dessous.

A	devant : 2x sur le pli du tissu
B	volant : 2x sur le pli du tissu
C	ceinture : 2x sur le pli du tissu

Attention !

Pour découper une même pièce 2x, découpez-la dans les deux épaisseurs du tissu plié en deux. Pour découper une seule pièce mais symétrique, alignez le symbole  sur le pli du tissu.

Valeurs de couture

Ces valeurs de couture sont prévues autour des parties du patron si vous avez sélectionné « cutline » dans « layers ».

A, B, C	MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) contour 1 cm
---------	--

Attention !

N'oubliez pas de reproduire sur le tissu tous les repères indiqués sur le patron, à l'aide de crans et de faufil.

Renforcer


Renforcez les pièces suivantes sur l'envers à l'aide de l'entoilage thermocollant.

C	chaque partie entièrement
---	---------------------------

Plan de coupe


Attention !

Le plan ci-contre est adapté à un tissu d'une largeur de 140 cm. Si vous utilisez un tissu de la collection La Maison Victor, consultez au préalable le plan de coupe correspondant au tissu en question sur notre site, car la largeur (et donc le plan de coupe) peut varier.



La partie du patron B (volant de la jupe) est coupé dans le tissu ouvert et transposé par-dessus le pli du tissu, pour économiser du tissu. Ce sera plus facile si vous coupez deux fois la partie du patron dans du papier et que vous collez les deux parties côte-à-côte. Posez cette partie ouverte sur le tissu. Vous pouvez également plier le tissu après avoir coupé A et C, pour créer un pli du tissu pour couper B.

Marche à suivre




1 Liseré d'ourlet

Surfilez ou surjetez le bord inférieur des deux parties jupe haut (A). Faites de même pour le bord supérieur des deux parties volant (B).


Froncez le bord supérieur de B comme suit : réalisez 2 piqures parallèles sur le bord supérieur avec un grand point et sans attacher les fils (1x à 0,5 cm du bord, 1x à 1,5 cm du bord). Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le tissu. Répartissez les fronces harmonieusement sur le bord supérieur de B, le repère MDV/MDS doit concorder avec le repère MDV/MDS de A et B doit être aussi large que A.

Attachez les extrémités des fils à froncer en les tournant en huit autour d'une épingle.


Épinglez le bord froncé de B sur le bord inférieur de A, endroit sur endroit et repères sur repères et piquez. Enlevez les fils. Répétez pour les autres parties A et B.



Épinglez les coutures de côté des deux parties jupe endroit sur endroit et piquez. Surfilez ou surjetez les coutures de côté et repassez les coutures vers le devant.




Posez la ceinture sur la couture de la taille de la jupe, le pli de la ceinture orienté vers le bas. Épinglez et piquez les bords et faites correspondre les repères et les coutures de côté. Surfilez ou surjetez la couture. Enfilez l'élastique dans le passage à travers l'ouverture dans la couture de côté.



Épinglez les deux extrémités de l'élastique ensemble en les faisant se chevaucher sur 1 cm et piquez. Enfilez l'élastique dans le passage. Fermez l'ouverture dans la couture de côté à la main.


Astuce !

Votre ceinture sera encore plus joliment froncée et l'élastique tiendra mieux en place si vous étirez une fois la ceinture au maximum, relâchez et ensuite, piquez dans les deux coutures de côté dans la couture de la ceinture, à travers toutes les couches.




2 Ceinture

Épinglez les coutures de côté des deux parties ceinture (C) endroit sur endroit. Piquez les côtés courts. Laissez une ouverture d'environ 3 cm dans un côté court pour pouvoir passer l'élastique. Pliez la ceinture en deux dans la hauteur, envers sur envers et repassez à plat.



3 Ourlet

Pliez et repassez la valeur d'ourlet de B deux fois sur 0,5 cm et piquez le contour.



4 Repassage final

Repassez l'ouvrage et le tour est joué.

Légende marche à suivre

-  Endroit du tissu
-  Envers du tissu
-  Thermocollant
-  Pli
-  Faufiler
-  Couper
-  Arrière de la fermeture éclair
-  Glissière
-  Repasser
-  Fermeture éclair fermée
-  Fermeture éclair ouverte
-  Biais endroit
-  Biais envers
-  Bouton
-  Épinglé à tête
-  Boutonnière
-  Ligne de pli
-  Ligne à piquer
-  Fil de faufilage
-  Repère valeur de couture
-  Tissu sans valeur de couture
-  Overlock / zigzag
-  Faufil
-  Crans

Colophon

La Maison Victor est une publication de :



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Président: Rik De Nolf
Directeur général: Xavier Bouckaert
Directeur des magazines: Jos Grobben
Editeur: Karen Hellemans
Editeur Responsable: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique

Business Manager: Lies Bresseel
Rédactrice en chef: Ann De Tremerie

Conception de patron: Evelien Cebis
Mise en page et illustrations: Livina Stockmans, Valerie Le Roi
Photographie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* Cette publication est protégée par le droit d'auteur. Vous souhaitez scanner, enregistrer numériquement, copier plusieurs fois ou utiliser commercialement nos articles? Contactez Ann.Van.De.Walle@roularta.be Plus d'infos sur www.presscopyrights.be

* Les marques, fabricants, distributeurs et magasins cités dans les pages rédactionnelles le sont à titre d'information pratique et non publicitaire. Les prix de vente publiés et non imposés par la loi sont communiqués à titre purement indicatif, sous réserve d'erreur ou de modification éventuelle.

* Les patrons présentés avec ce magazine ou les sites ou applications numériques associés sont uniquement destinés à l'utilisation personnelle par l'acheteur. Les patrons et les articles réalisés à l'aide des patrons ne peuvent en aucun cas et par aucun moyen être mis à la disposition de tiers, vendus ou servir un but commercial.

* Cette publication ne peut être utilisée à des fins autres que la vente au prix imposé. En aucun cas elle ne peut être comprise dans un « portefeuille de lecture » ni être donnée en location sans l'accord exprès et préalable de l'éditeur. En l'achetant, chaque personne s'engage à respecter cette clause sous peine de dommages et intérêts.

De quoi parle-t-on ?

Parementure La partie du patron que l'on utilise pour parachever les bords tels qu'encolures, emmanchures, fermetures éclair ou milieu devant.

Ruban droit-fil / biais Une bande de tissu plus étroite ou un ruban que l'on pique sur le bord à parachever. Comme son nom l'indique un ruban droit-fil est coupé dans le fil droit, un biais est coupé dans le biais.

Doubler Piquer les pourtours de deux morceaux de tissu (ou d'un morceau plié double), l'endroit sur l'endroit, et retourner.

Arrêter Consolider une couture au début et à la fin de celle-ci en réalisant trois points vers l'arrière puis un vers l'avant.

Repères Certains repères sont réalisés à l'aide de crans, de petites coupures effectuées dans le pourtour du tissu pour indiquer l'emplacement d'éléments importants (plis, emmanchures...). Les points importants situés à l'intérieur du patron tels que les extrémités d'une pince, l'emplacement d'un bouton, d'une boutonnière, d'une poche, d'un rabat... sont marqués à l'aide d'un faufil.

Milieu dos La ligne indiquant le milieu de l'arrière du corps.

Milieu devant La ligne indiquant le milieu du devant du corps.

Bande couture Bande de ruban thermocollant d'1, 1,5 ou 2 cm de large utilisée pour consolider des coutures droites (telles que les coutures d'épaule) sur l'envers afin d'éviter que le tissu ne se détende.

Valeur de couture Une quantité de tissu supplémentaire nécessaire à l'assemblage de deux parties. Cette valeur dépend du mode de finition utilisé.

Overlock Couper les bords qui s'effiloquent avec une machine overlock et les peaufiner avec un point overlock.

Presser Appuyer un fer à repasser sur un linge humide pour entre autres aplatir les coutures ou obtenir des plis bien nets. Quand vous pressez, vous ne bougez presque pas votre fer à repasser.

Pincés En pliant et piquant partiellement le tissu à certains endroits, vous donnez davantage de forme à votre vêtement. Ces plis sont appelés pincés.

Pied-de-biche La pièce de votre machine à coudre

sous laquelle les couches de tissu sont insérées et transportées.

Largeur pied-de-biche Coudre à la largeur pied-de-biche consiste à faire passer le bord du pied-de-biche le long de la couture ou du bord à piquer.

Ruban thermocollant Ou doublure thermocollante. Une fine toile que l'on repasse sur l'envers de certaines parties d'un vêtement pour les consolider. Par exemple : pour une ceinture rapportée, une parementure ou un col.

Faufiler Assembler différentes couches de tissu avec une aiguille à coudre et du fil de faufilage en faisant de grands points, ou retracer certaines lignes du patron sur le tissu.

Pli du tissu Le pli du tissu obtenu en le pliant double.

Valeur d'aisance Espace supplémentaire prévu dans le patron en plus des mensurations exactes pour garantir suffisamment de liberté de mouvement et de confort.

Éclaircir Recouper une partie de la valeur de couture pour éviter une épaisseur excessive à un endroit. Dans les coins, la valeur de couture est recoupée en biais pour pouvoir la retourner idéalement.

Bordure Bande thermocollante d'1 cm de large, coupée en biais et renforcée avec un fil de chaîne. Elle sert à consolider des courbes (encolures et emmanchures) pour éviter qu'elles ne se déforment.

Lisière Bord du tissu dans le sens du fil de chaîne.

Abréviations utilisées

DV : devant
DS : dos
DVD : devant droit
DVG : devant gauche
DSD : dos droit
DSG : dos gauche
MDV : milieu devant
MDS : milieu dos
CC : couture de côté
EP : empiècement
CN : ceinture
CE : couture d'épaule
G : gauche
D : droit