

DIFFICULTÉ




PANTALON

Valerie

LA MAISON
Victor

Modèle

Tailles 34 à 56



Ce tableau indique la longueur de ce vêtement.

Taille	34	36	38	40	42	44
Longueur du côté ceinture comprise (en cm)	110,75	111,75	112,75	113,75	114,75	115,75
	46	48	50	52	54	56
	116,75	117,75	118,75	119,75	120,75	121,75

Taille	34	36	38	40	42	44
Longueur de l'entrejambe (en cm)	81,5	82	82,5	83	83,5	84
	46	48	50	52	54	56
	84,5	85	85,5	86	86,5	87

Matériel

- Fil à coudre
- Ruban à couture : max. 40 cm
- Fermeture éclair invisible : 20 cm (taille 34 à 46), 22 cm (taille 48 à 56)
- Doublure thermocollante : max. 30 cm
- Tissu (largeur 140 cm) : voir le tableau

Taille	34-44	46-56
Longueur du tissu (en cm)	250	290

Notre tissu

Nous avons opté pour un coton rayé moyennement lourd, avec 3 % d'élasthanne issu.

Conseil tissu supplémentaire


Nous avons opté pour un tissu plus rigide pour faire ressortir l'effet volumineux de ce pantalon palazzo. Les tissus lisses tels que la viscose sont également extrêmement appropriés, le pantalon tombera de façon fluide le long de la jambe sans perdre de son élégance. Les tissus avec un peu d'élasticité conviennent aussi, mais il faudra ajuster la longueur de la ceinture, sinon le pantalon sera trop large à la taille. Vous vous débrouillez et avez de l'expérience ? Vous pourriez alors vous lancer dans les tissus extensibles tels que le jersey, oubliez la fermeture éclair et ajoutez un élastique à la ceinture. Pensez aussi à adapter la longueur du pantalon.

Pièces du patron

Découpez les pièces du patron dans votre tissu, selon la quantité indiquée ci-dessous.

A	devant : 2x
B	dos : 2x
C	ceinture devant: 2x sur le pli du tissu
D	ceinture dos : 2x sur le pli du tissu

Attention !

Pour découper une même pièce 2x, découpez-la dans les deux épaisseurs du tissu plié en deux. Pour découper une seule pièce mais symétrique, alignez le symbole  sur le pli du tissu.

Valeurs de couture

Ces valeurs de couture sont prévues autour des parties du patron si vous avez sélectionné « cutline » dans « layers ».

A, B	ourlet : 4 cm - pourtour : 1 cm
C, D	MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) - pourtour : 1 cm

Attention !

N'oubliez pas de reproduire sur le tissu tous les repères indiqués sur le patron, à l'aide de crans et de faufil.

Renforcer

Renforcez les pièces suivantes sur l'envers à l'aide de l'entoilage thermocollant.


A, B	ruban à couture sur la couture latérale pour la fermeture éclair
C, D	chaque partie entièrement

Plan de coupe


Attention !

Le plan ci-contre est adapté à un tissu d'une largeur de 140 cm. Si vous utilisez un tissu de la collection La Maison Victor, consultez au préalable le plan de coupe correspondant au tissu en question sur notre site, car la largeur (et donc le plan de coupe) peut varier.

• TISSU •
Longueur 250 cm (taille 34 à 44)





Longueur 290 cm (taille 46 à 56)





Marche à suivre

1 Devant


Surfilez ou surjetez les coutures de côté, la couture de l'entre-jambe et la couture milieu devant du devant (A).




Pliez les repères extérieurs sur le bord supérieur de A sur le repère du milieu, endroit sur endroit, pour piquer la pince et épinglez. Piquez dans la valeur de couture et repassez le pli à plat.




Épinglez la couture MDV des deux parties A endroit sur endroit et piquez. Ouvrez la couture MDV et repassez.



Épinglez l'endroit du bord inférieur de la ceinture DV (C) sur le bord de la taille de A et piquez. Repassez la couture vers le haut.




Épinglez la fourche des deux parties B endroit sur endroit et piquez. Ouvrez la couture et repassez.




2 Dos


Marquez les points indiqués sur le dos (B) à l'aide de faufils. Surfilez ou surjetez les coutures de côté, de l'entrejambe et de la fourche des deux parties B.



Épinglez l'endroit du bord inférieur de la ceinture DS (D) sur le bord de la taille de B et piquez. Repassez la couture vers le haut.




Pliez les repères sur le bord supérieur de B l'un sur l'autre, endroit sur endroit, pour piquer la pince de la taille/poitrine. Piquez à partir du repère de zéro vers le faufil. Repassez la pince vers MDS.




3 Coutures de côté et fermeture éclair invisible

Posez A/C et B/D et la fermeture éclair devant vous, avec l'endroit vers vous. Posez le ruban gauche de la fermeture éclair sur la couture de côté du devant qui est à votre gauche, endroit sur endroit. Le ruban de la fermeture éclair est aligné avec le bord du tissu. Les dents commencent à 1,5 cm sous le bord supérieur de C. Épinglez et piquez juste à côté des dents. Utilisez le pied-de-biche pour fermetures éclair invisibles. Repliez ensuite la fermeture éclair avec l'endroit vers le haut et épinglez le ruban droit sur le dos B/D de la même manière, avec les dents à 1,5 cm sous le bord supérieur de D. Piquez.





Fermez la fermeture éclair et posez A/C sur B/D, endroit sur endroit. Piquez le restant de la couture de côté. Utilisez le demi-pied-de-biche ou le pied-de-biche pour fermeture éclair. Commencez à piquer juste au-dessus et à côté de la pique précédente pour éviter de laisser une petite ouverture. Épinglez l'autre couture latérale de A/C et B/D et les coutures de l'entrejambe de A et B endroit sur endroit et piquez. Ouvrez les coutures.



Pliez la ceinture en deux dans la hauteur, endroit sur endroit. Piquez les côtés courts de C et D l'un sur l'autre, juste à côté de la fermeture éclair avec un pied-de-biche pour fermeture éclair. Éclaircissez les coins et retournez le bord ceinture sur l'endroit. Poussez bien les coins vers l'extérieur.

4 Ceinture


Épinglez les parties de la ceinture pour l'intérieur du pantalon C et D avec les côtés gauches superposés et piquez. Ouvrez la couture et repassez. Surfilez ou surjetez le bord inférieur.



Épinglez ensuite l'intérieur de la ceinture sur l'endroit de l'ouvrage. Piquez dans la couture de montage.


5 Ourlet

Surfilez ou surjetez l'ourlet du pantalon. Pliez et repassez l'ourlet sur 4 cm et piquez.



6 Repassage final

















Repassez soigneusement l'ouvrage et le tour est joué !



Ouvrez la fermeture éclair. Épinglez le bord non fini de la ceinture sur la ceinture déjà piquée C/D du pantalon, endroit sur endroit, coutures sur coutures et repères sur repères. Piquez et repassez la couture vers le haut. Réalisez une pique sur la partie supérieure juste à côté de la couture, pour fixer la valeur de couture en dessous sur la ceinture intérieure C/D.



Légende marche à suivre

-  Endroit du tissu
-  Envers du tissu
-  Thermocollant
-  Pli
-  Faufiler
-  Couper
-  Arrière de la fermeture éclair
-  Glissière
-  Repasser
-  Fermeture éclair fermée
-  Fermeture éclair ouverte
-  Biais endroit
-  Biais envers
-  Bouton
-  Épingler à tête
-  Boutonnière
-  Ligne de pli
-  Ligne à piquer
-  Fil de faufilage
-  Repère valeur de couture
-  Tissu sans valeur de couture
-  Overlock / zigzag
-  Faufil
-  Crans

Colophon

La Maison Victor est une publication de :

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Président : Rik De Nolf
Directeur général : Xavier Bouckaert
Directeur des magazines : Jos Grobben
Editeur : Fabienne Willaert
Editeur Responsable : Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique

Business Manager : Lies Bresseel
Rédactrice en chef : Ann De Tremerie

Coordinatrice de rédaction : Britt Guetens
Conception de patron : Evelien Cabie
Mise en page et illustrations : Livina Stockmans, Valerie Le Roi
Photographie : Stephen Mattues
Styling : Sarah Roelstraete

* Cette publication est protégée par le droit d'auteur. Vous souhaitez scanner, enregistrer numériquement, copier plusieurs fois ou utiliser commercialement nos articles? Contactez Ann.Van.De.Walle@roularta.be Plus d'infos sur www.presscopyrights.be

* Les marques, fabricants, distributeurs et magasins cités dans les pages rédactionnelles le sont à titre d'information pratique et non publicitaire. Les prix de vente publiés et non imposés par la loi sont communiqués à titre purement indicatif, sous réserve d'erreur ou de modification éventuelle.

* Les patrons présentés avec ce magazine ou les sites ou applications numériques associés sont uniquement destinés à l'utilisation personnelle par l'acheteur. Les patrons et les articles réalisés à l'aide des patrons ne peuvent en aucun cas et par aucun moyen être mis à la disposition de tiers, vendus ou servir un but commercial.

* Cette publication ne peut être utilisée à des fins autres que la vente au prix imposé. En aucun cas elle ne peut être comprise dans un « portefeuille de lecture » ni être donnée en location sans l'accord exprès et préalable de l'éditeur. En l'achetant, chaque personne s'engage à respecter cette clause sous peine de dommages et intérêts.

De quoi parle-t-on ?

Parementure La partie du patron que l'on utilise pour parachever les bords tels qu'encolures, emmanchures, fermetures éclair ou milieu devant.

Ruban droit-fil / biais Une bande de tissu plus étroite ou un ruban que l'on pique sur le bord à parachever. Comme son nom l'indique un ruban droit-fil est coupé dans le fil droit, un biais est coupé dans le biais.

Doubler Piquer les pourtours de deux morceaux de tissu (ou d'un morceau plié double), l'endroit sur l'endroit, et retourner.

Arrêter Consolider une couture au début et à la fin de celle-ci en réalisant trois points vers l'arrière puis un vers l'avant.

Repères Certains repères sont réalisés à l'aide de crans, de petites coupures effectuées dans le pourtour du tissu pour indiquer l'emplacement d'éléments importants (plis, emmanchures...). Les points importants situés à l'intérieur du patron tels que les extrémités d'une pince, l'emplacement d'un bouton, d'une boutonnière, d'une poche, d'un rabat... sont marqués à l'aide d'un faufil.

Milieu dos La ligne indiquant le milieu de l'arrière du corps.

Milieu devant La ligne indiquant le milieu du devant du corps.

Bande couture Bande de ruban thermocollant d'1, 1,5 ou 2 cm de large utilisée pour consolider des coutures droites (telles que les coutures d'épaule) sur l'envers afin d'éviter que le tissu ne se détende.

Valeur de couture Une quantité de tissu supplémentaire nécessaire à l'assemblage de deux parties. Cette valeur dépend du mode de finition utilisé.

Overlock Couper les bords qui s'effilochent avec une machine overlock et les peaufiner avec un point overlock.

Presser Appuyer un fer à repasser sur un linge humide pour entre autres aplatir les coutures ou obtenir des plis bien nets. Quand vous pressez, vous ne bougez presque pas votre fer à repasser.

Pincés En pliant et piquant partiellement le tissu à certains endroits, vous donnez davantage de forme à votre vêtement. Ces plis sont appelés pincés.

Pied-de-biche La pièce de votre machine à coudre

sur laquelle les couches de tissu sont insérées et transportées.

Largeur pied-de-biche Coudre à la largeur pied-de-biche consiste à faire passer le bord du pied-de-biche le long de la couture ou du bord à piquer.

Ruban thermocollant Ou doublure thermocollante. Une fine toile que l'on repasse sur l'envers de certaines parties d'un vêtement pour les consolider. Par exemple : pour une ceinture rapportée, une parementure ou un col.

Faufiler Assembler différentes couches de tissu avec une aiguille à coudre et du fil de faufilage en faisant de grands points, ou retracer certaines lignes du patron sur le tissu.

Pli du tissu Le pli du tissu obtenu en le pliant double.

Valeur d'aisance Espace supplémentaire prévu dans le patron en plus des mensurations exactes pour garantir suffisamment de liberté de mouvement et de confort.

Éclaircir Recouper une partie de la valeur de couture pour éviter une épaisseur excessive à un endroit. Dans les coins, la valeur de couture est recoupée en biais pour pouvoir la retourner idéalement.

Bordure Bande thermocollante d'1 cm de large, coupée en biais et renforcée avec un fil de chaîne. Elle sert à consolider des courbes (encolures et emmanchures) pour éviter qu'elles ne se déforment.

Lisière Bord du tissu dans le sens du fil de chaîne.

Abréviations utilisées

DV : devant
DS : dos
DVD : devant droit
DVG : devant gauche
DSD : dos droit
DSG : dos gauche
MDV : milieu devant
MDS : milieu dos
CC : couture de côté
EP : empiècement
CN : ceinture
CE : couture d'épaule
G : gauche
D : droit