

DIFFICULTÉ




TOP  
**Kimmy**

LA MAISON  
*Victor*

## Modèle

Tailles 34 à 56



Taille	34	36	38	40	42	44
Longueur milieu dos avec col (en cm)	60,5	61	62,5	63	64,5	65
	46	48	50	52	54	56
	66,5	67	67,5	68	68,5	69

## Matériel

- Fil à coudre
- Tissu côtelé : max. 20 cm (taille 34 à 52) ou max. 30 cm (taille 54 à 56)
- Tissu (largeur 140 cm) : voir tableau

Taille	34-40	42-52	54-56
Longueur du tissu (en cm)	115	130	185

## Conseils tissu

Nous avons opté pour un jersey rayé à relief. Nous avons choisi du tissu côtelé pour les finitions des manches et de l'encolure. Il faut absolument utiliser un tissu extensible pour ce modèle.

## Pièces du patron

Découpez les pièces du patron dans votre tissu, selon la quantité indiquée ci-dessous.

A	devant : 1x sur le pli du tissu
B	dos : 1x sur le pli du tissu
C	manche : 2x
D	liseré ourlet : 2x
E	liseré encolure : 1x sur le pli du tissu (en tissu côtelé)
F	bord manchette : 2x (en tissu côtelé)

### Attention !

Pour découper une même pièce 2x, découpez-la dans les deux épaisseurs du tissu plié en deux. Pour découper une seule pièce mais symétrique, alignez le symbole  sur le pli du tissu.

## Valeurs de couture

Ces valeurs de couture sont prévues autour des parties du patron si vous avez sélectionné « cutline » dans « layers ».


A, B, E	MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) – pourtour : 1 cm
C, D, F	pourtour : 1 cm

### Attention !

N'oubliez pas de reproduire sur le tissu tous les repères indiqués sur le patron, à l'aide de crans et de faufil.

## Plan de coupe


• TISSU •  
Longueur 115 à 130 cm (taille 34 à 52)




### Attention !

Pour les tailles 34 à 52, pliez d'abord le tissu avec un double pli pour pouvoir couper les parties A et B chacune sur le pli du tissu. Repliez ensuite le reste du tissu avec un seul pli pour couper les parties C et D.


• TISSU •  
Longueur 185 cm (taille 54 à 56)



• TISSU CÔTELÉ •  
Longueur 20 cm (taille 34 à 52)




• TISSU CÔTELÉ •  
Longueur 30 cm (taille 54 à 56)




## Marche à suivre

### 1 Coutures d'épaule



Épinglez les bords d'épaule du devant (A) et du dos (B) endroit sur endroit et piquez. Surfilez ou surjetez les coutures et repassez-les ensuite vers A.

### 2 Manches



Épinglez les plis sur l'ourlet de la manche (C) comme indiqué : le repère extérieur sur le second repère, le troisième repère sur le repère du milieu de la manche etc.


Piquez provisoirement dans la couture.

### Attention !


Si vous avez un tissu côtelé tricoté en rond, vous devez le couper au milieu d'un côté pour les tailles 54 à 56 pour pouvoir déplier entièrement le tissu et découper les parties E et F selon le plan de pose.

### Important !

Piquez le jersey au point stretch (de surjet).




Épinglez la tête de C à l'emmanchure de l'ouvrage, endroit sur endroit. Veillez à ce que les repères correspondent. Le repère du milieu correspond à la couture d'épaule. Le repère simple indique le devant, le repère double le dos. Piquez et surfilez ou surjetez la couture. Faites de même avec l'autre partie C de l'autre côté de l'ouvrage.




Épinglez et piquez les côtés courts des deux parties du bord d'ourlet (D) endroit sur endroit. Ouvrez les coutures et repassez. Pliez ensuite D en deux dans la hauteur, envers sur envers. Posez les bords non finis de D contre l'ourlet du top. Veillez à ce que les repères correspondent. Piquez avec un point extensible. Étirez légèrement D. Surfilez ou surjetez la couture.

### 3 Coutures de côté et de dessous de manche




Posez le devant, le dos et les manches endroit sur endroit et piquez les coutures de côté et sous les manches en 1 fois. Surfilez ou surjetez les coutures. Repassez la valeur de couture vers l'avant.



Pliez le bord manchette (F) en deux dans la largeur, endroit sur endroit, et piquez le côté court. Ouvrez la couture et repassez. Pliez ensuite F en deux dans la hauteur, envers sur envers. Glissez F par-dessus C et posez les bords non finis de F sur le bord de C, endroit sur endroit. Veillez à faire correspondre les coutures et les repères. Piquez avec un point extensible. Surfilez ou surjetez la couture. Faites de même avec l'autre partie F sur l'autre manche.

### 4 Liseré d'encolure, de manche et d'ourlet



Pliez le liseré de l'encolure (E) en deux dans la largeur, endroit sur endroit, et piquez le côté court. Ouvrez la couture et repassez. Pliez maintenant E en deux dans la hauteur, envers sur envers. Posez les bords non finis de E sur l'encolure. Veillez à ce que les repères correspondent. Piquez avec un point extensible. Étirez légèrement E. Surfilez ou surjetez la couture.



### 5 Repassage final

Repassez soigneusement l'ouvrage et le tour est joué !

## Légende marche à suivre

-  Endroit du tissu
-  Envers du tissu
-  Thermocollant
-  Pli
-  Faufiler
-  Couper
-  Arrière de la fermeture éclair
-  Glissière
-  Repasser
-  Fermeture éclair fermée
-  Fermeture éclair ouverte
-  Biais endroit
-  Biais envers
-  Bouton
-  Épingler à tête
-  Boutonnière
-  Ligne de pli
-  Ligne à piquer
-  Fil de faufilage
-  Repère valeur de couture
-  Tissu sans valeur de couture
-  Overlock / zigzag
-  Faufil
-  Crans

## Colophon

La Maison Victor est une publication de :

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Président :** Rik De Nolf  
**Directeur général :** Xavier Bouckaert  
**Directeur des magazines :** Jos Grobben  
**Editeur :** Karen Hellemans  
**Editeur Responsable :** Xavier Bouckaert  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique

**Business Manager :** Lies Bresseel  
**Rédactrice en chef :** Ann De Tremerie

**Coordinatrice de rédaction :** Britt Guetens  
**Conception de patron :** Evelien Cabie  
**Mise en page et illustrations :** Livina Stockmans, Valerie Le Roi  
**Photographie :** Felicia van Ham  
**Styling :** Kate Housh

\* Cette publication est protégée par le droit d'auteur. Vous souhaitez scanner, enregistrer numériquement, copier plusieurs fois ou utiliser commercialement nos articles? Contactez Ann.Van.De.Walle@roularta.be Plus d'infos sur [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be)

\* Les marques, fabricants, distributeurs et magasins cités dans les pages rédactionnelles le sont à titre d'information pratique et non publicitaire. Les prix de vente publiés et non imposés par la loi sont communiqués à titre purement indicatif, sous réserve d'erreur ou de modification éventuelle.

\* Les patrons présentés avec ce magazine ou les sites ou applications numériques associés sont uniquement destinés à l'utilisation personnelle par l'acheteur. Les patrons et les articles réalisés à l'aide des patrons ne peuvent en aucun cas et par aucun moyen être mis à la disposition de tiers, vendus ou servir un but commercial.

\* Cette publication ne peut être utilisée à des fins autres que la vente au prix imposé. En aucun cas elle ne peut être comprise dans un « portefeuille de lecture » ni être donnée en location sans l'accord exprès et préalable de l'éditeur. En l'achetant, chaque personne s'engage à respecter cette clause sous peine de dommages et intérêts.

## De quoi parle-t-on ?

**Parementure** La partie du patron que l'on utilise pour parachever les bords tels qu'encolures, emmanchures, fermetures éclair ou milieu devant.

**Ruban droit-fil / biais** Une bande de tissu plus étroite ou un ruban que l'on pique sur le bord à parachever. Comme son nom l'indique un ruban droit-fil est coupé dans le fil droit, un biais est coupé dans le biais.

**Doubler** Piquer les pourtours de deux morceaux de tissu (ou d'un morceau plié double), l'endroit sur l'endroit, et retourner.

**Arrêter** Consolider une couture au début et à la fin de celle-ci en réalisant trois points vers l'arrière puis un vers l'avant.

**Repères** Certains repères sont réalisés à l'aide de crans, de petites coupures effectuées dans le pourtour du tissu pour indiquer l'emplacement d'éléments importants (plis, emmanchures...). Les points importants situés à l'intérieur du patron tels que les extrémités d'une pince, l'emplacement d'un bouton, d'une boutonnière, d'une poche, d'un rabat... sont marqués à l'aide d'un faufil.

**Milieu dos** La ligne indiquant le milieu de l'arrière du corps.

**Milieu devant** La ligne indiquant le milieu du devant du corps.

**Bande couture** Bande de ruban thermocollant d'1, 1,5 ou 2 cm de large utilisée pour consolider des coutures droites (telles que les coutures d'épaule) sur l'envers afin d'éviter que le tissu ne se détende.

**Valeur de couture** Une quantité de tissu supplémentaire nécessaire à l'assemblage de deux parties. Cette valeur dépend du mode de finition utilisé.

**Overlock** Couper les bords qui s'effilochent avec une machine overlock et les peaufiner avec un point overlock.

**Presser** Appuyer un fer à repasser sur un linge humide pour entre autres aplatir les coutures ou obtenir des plis bien nets. Quand vous pressez, vous ne bougez presque pas votre fer à repasser.

**Pincés** En pliant et piquant partiellement le tissu à certains endroits, vous donnez davantage de forme à votre vêtement. Ces plis sont appelés pincés.

**Pied-de-biche** La pièce de votre machine à coudre

sur laquelle les couches de tissu sont insérées et transportées.

**Largeur pied-de-biche** Coudre à la largeur pied-de-biche consiste à faire passer le bord du pied-de-biche le long de la couture ou du bord à piquer.

**Ruban thermocollant** Ou doublure thermocollante. Une fine toile que l'on repasse sur l'envers de certaines parties d'un vêtement pour les consolider. Par exemple : pour une ceinture rapportée, une parementure ou un col.

**Faufiler** Assembler différentes couches de tissu avec une aiguille à coudre et du fil de faufilage en faisant de grands points, ou retracer certaines lignes du patron sur le tissu.

**Pli du tissu** Le pli du tissu obtenu en le pliant double.

**Valeur d'aisance** Espace supplémentaire prévu dans le patron en plus des mensurations exactes pour garantir suffisamment de liberté de mouvement et de confort.

**Éclaircir** Recouper une partie de la valeur de couture pour éviter une épaisseur excessive à un endroit. Dans les coins, la valeur de couture est recoupée en biais pour pouvoir la retourner idéalement.

**Bordure** Bande thermocollante d'1 cm de large, coupée en biais et renforcée avec un fil de chaîne. Elle sert à consolider des courbes (encolures et emmanchures) pour éviter qu'elles ne se déforment.

**Lisière** Bord du tissu dans le sens du fil de chaîne.

### Abréviations utilisées

DV : devant  
DS : dos  
DVD : devant droit  
DVG : devant gauche  
DSD : dos droit  
DSG : dos gauche  
MDV : milieu devant  
MDS : milieu dos  
CC : couture de côté  
EP : empiècement  
CN : ceinture  
CE : couture d'épaule  
G : gauche  
D : droit